

棉防水剂，东莞艾迈尔（中国）

产品名称	棉防水剂，东莞艾迈尔（中国）
公司名称	东莞市艾迈尔防霉抗菌科技有限公司
价格	.00/箱
规格参数	品牌:艾迈尔 型号:ADM-666 产地:东莞
公司地址	东莞市塘厦镇诸佛岭社区塘龙东路63号美华中心5楼510室
联系电话	13038898802

产品详情

ADM-666 防水剂是一种环保水性防水剂，纺织物经 ADM-666 防水剂处理后，能够达到相应的产品质量性能要求，3M 公司可以提供使用“GOOD NICE”标牌的授权书。防水剂与高分子纤维中的官能团发生化学反应而牢固结合。它改变了纤维表面性能，使纤维表面由亲水性变为疏水性，而织物中纤维间和纱线间仍保存着大量孔隙，使得织物即透气，又不被水润湿。水性防水剂具有其他防水剂所不具备的优越性。

- 1、是超耐久型防水防油剂。专用在纯棉布料上。
- 2、不损害棉原有的手感，不损害面料原有的染色摩擦牢度。
- 3、与其它纺织助剂并用时，具有优良的机械和化学稳定性。
- 4、无着火点，属非危险品类，使用更安全

应用范围：涤纶织物、尼龙织物、涤/棉织物、特别是纯棉织物等高分子纤维。使用方法：

- 1、织物的准备 为获得最佳效果，必须除去预整理织物上所有的残留助剂，如：润湿剂、染色助剂、浆料残留物、柔软剂及其它表面活性剂。织物掉纤率必须小于等于 1.5%，建议通过 AATCC97 进行测试。另外，必须保证布料呈弱酸性，含碱率小于等于 0.05%，建议通过 AATCC 144 进行测试。为避免降低效果，起绒和砂磨加工应在整理前进行；一些机械整理，如：轧光、电光、刷毛等可在烘干后培烘前进行；汽蒸和蒸化加工在焙烘后进行可提高整理效果。
- 2、工作液的调配
先在干净料桶中预先加入所需量的 ADM-666 水性防水剂，再缓慢加入所需量的自来水，添加完自来水后，最后再低速搅拌 5-10min 至溶液混合均匀即可，避免产生大量泡沫。与交联剂、渗透剂、防皱树脂及其它助剂同浴时，请预先测试这些助剂与 ADM-666 的相容稳定性，并要求首先将这些产品和防水剂都分别稀释，避免原液相混合。
- 3、应用方法 a.浸轧方法：一浸一轧（实验室小试推荐“三浸一轧”）。 b.预干：110-130 。 c.焙烘（定型）：推荐在拉幅定型机 170 （布面温度）段焙烘 1min。
- 4、用量推荐 使用浓度因加工织物

的种类、组织结构、清洁度、酸碱度、掉纤率以及客户所需达到的防护效果及耐洗要求而变化，一般用量如下： 涤纶织物 8-20g/L