

灵芝基地供应高产灵芝菌种 灵芝种子 赤芝三级种

产品名称	灵芝基地供应高产灵芝菌种 灵芝种子 赤芝三级种
公司名称	山东冠生灵芝有限公司
价格	1.00/支
规格参数	
公司地址	山东省济南市
联系电话	86-053188660315 15253101548

产品详情

山东灵芝基地常年批发零售各种规格的泰山赤灵芝、韩芝、灵芝草、椴木灵芝、紫芝、黑芝、灵芝切片、灵芝饮片、灵芝丝、灵芝超细粉、灵芝精粉、灵芝孢子粉、富硒灵芝破壁孢子粉、灵芝孢子油、鲜灵芝、灵芝菌种及灵芝盆景等系列产品，电话：0531-88660315，手机：15253101548.

我公司是专业赤灵芝、鹿角灵芝、灵芝盆景的菌种培育单位，常年供应优质高产灵芝菌种，品种有：赤灵芝菌种，紫灵芝菌种，圆灵芝菌种，红灵芝菌种，黑灵芝菌种，药用灵芝菌种，盆景灵芝菌种，鹿角灵芝菌种等。【母种（一级菌种）；原种（二级菌种）；栽培种（三级菌种）】我公司灵芝菌种的温型属：中高温，主要特点：产量高，菌盖圆形，红褐色，抗杂性好，孢子粉产量高，适合出口。同时，我公司还对外提供灵芝栽培机械：灵芝半自动装袋机，拌料机，灭菌锅炉，灭菌药，灵芝菌袋等产品。

一、图例：灵芝母种繁殖成灵芝栽培种过程：

二、一级菌种接种二级菌种、二级菌种接三级菌种的无菌操作规程：

1.接种前对接种箱（房）彻底清扫干净，并准备好接种工具、准备待接的灭好菌的培养基，然后对接种箱进行气雾灭菌或用离子风净化空气杀菌。

2.工作人员换好消毒的工作服、口罩等。双手用75%酒精擦拭消毒。

3.接种工具使用前，应火焰灼烧至无菌。棉塞试管口、瓶口部分不得与未灭菌物体接触，以防止杂菌侵染。灭菌后的工具要根据经验凉后使用，以免烫死菌种。

4.菌种管口、瓶口不能离开无菌区，（接种也必须在无菌区内进行）同时也不能离酒精灯太近，以避免烧死菌种。

5.接菌过程要快、准、稳，接种温度不宜过高（最好不过28℃），高温季节可采取降温措施。

6.接种过程中尽量避免人员走动，少说话，避免因空气流动而引起杂菌感染。

三、一级菌种转二级菌种的方法：

制作二级种的目的是为了扩大菌种数量满足生产需要，同时也使菌丝对培养的营养物质有适应能力进一步检查菌种优劣。一般一支一级种可扩5-8瓶二级种。

1.二级菌种培养料灭菌后，置于干净室内冷却备用。

2.将培养料进入接种室并对室内进行彻底处理（如气雾消毒或用离子风消毒等。）

3.接种前工作人员用75%酒精擦拭双手，同时擦拭一级菌种和二级菌种的容器外壁。

4.接种时，先按无菌操作规程，拔去试管胶塞，管口用火焰灼烧灭菌冷却后把待接的二级菌种料瓶拔去棉塞放于台面上。用接种铲铲取一块一级菌种移入二级菌种培养料中塞好塞，放到一边再进行下一个接种。

5.接好的二级菌种做好标记放入处理好的发菌室发菌。发菌温度22 - 28 。

四、二级菌种扩接三级菌种方法：

同一级菌种扩繁二级菌种完全相同，不同的是，接种材料是用培养好的原种（二级菌种）扩接，每瓶接入枣粒大小块二级菌种即可，每瓶二级菌种可扩接栽培种（三级菌）50袋左右。

灵芝母种（一级种） 灵芝原种（二级种） 灵芝栽培种（三级种）