

良凤花种鸡苗 清远良凤花鸡苗 发记良凤花鸡苗 快大型良凤花鸡苗

产品名称	良凤花种鸡苗 清远良凤花鸡苗 发记良凤花鸡苗 快大型良凤花鸡苗
公司名称	四川亿鑫和家禽育种有限责任公司
价格	.00/只
规格参数	品种:良凤花鸡鸡苗 体重:5.2 (kg) 成都:98 (%)
公司地址	成都市蒲江县寿安镇五会村3组37号
联系电话	17369032651 13320986593

产品详情

良凤花鸡的羽色多为棕黄色、麻黑、麻黄色和少量黑色；冠、肉垂、脸、耳叶均为红色；屠体皮肤黄色，肉质鲜嫩、味美，能与土鸡媲美。公鸡单冠直立，胸宽挺、背平，尾羽翘起，颈和头部清秀，体形紧凑，脚矮小。良凤花鸡对营养要求不高，良凤花鸡饲养周期短，周转快，饲养管理粗放。经过长期的选育，45日龄体重约1.5公斤。肉料比为1:2.0-2.1。由于良凤花鸡适应性强，室外放牧饲养更能显示其优势。良凤花鸡以其“好看好养又好吃”的特点在市场上深受养殖户及消费者的欢迎。

良凤花鸡苗的管理

编辑

- 1、入雏前的准备：在每批雏鸡出售后，要立即清扫鸡舍、鸡笼内的[鸡粪](#)，用水洗净鸡舍及设备，进雏前3天，把所有用具全部密闭在脱温室内，每立方米用福尔马林40ml，高锰酸钾20g，加等量水熏蒸消毒，后打开门窗通风换气，进鸡前1天，升温至30—33
- 2、雏鸡的运输：用转用雏鸡运输盒接运雏鸡，雏鸡在出壳后24—36小时内运到脱温室，运输途中，夏天要注意通风换气，防止闷死，冬天要注意保温，防止冻死，要随时检查雏鸡动态，采取相应处理措施，保证雏鸡安全运输。
- 3、饮水：[雏鸡](#)运到场后，尽快把雏鸡盒搬到脱温室，均匀地放到脱温笼内，预温半小时后，把强、弱雏分层饲养，饮水，在每公斤水中加入葡萄糖50g，维生素c1g，水温调节与室温相同，对部分弱雏要人工逐只喂水，整个脱温期间要经常保证充足清洁的饮水。
- 4、喂料：当雏鸡进入脱温室充分饮水4小时左右，鸡群中有1/3的个体有啄食现象时，即可开食。开食料

可加水拌湿，撒在纸上或料盘内，让小鸡采食，2—3天内逐步过渡到料桶喂食，脱温全期，用全价配合料，喂料宜少喂勤添，防止饲料浪费。

5、温度：雏鸡周龄适宜温度为32—35℃，肉雏鸡取35℃，蛋雏鸡32℃，以后每周下降2—3℃，育雏温度是否合适，不仅要看温度计，更重要的是要看雏鸡的行态，温度合适时，雏鸡精神活泼，食欲良好，水量适中，分布均匀，体息的头腹部俯卧伸直。温度高时，雏鸡张口喘气，远离热源，食欲下降，水量增加，温度低时，雏鸡行动迟缓，密集成堆，向热源靠拢，发出“叽叽”叫声。

我公司主要经营土鸡苗，芦花鸡苗，青脚麻鸡苗，九斤黄鸡苗，天露黑鸡苗，绿壳蛋鸡苗，乌骨鸡苗，肉鸡苗，新广K901鸡苗，黑鸡苗