红腹锦鸡养殖

产品名称	红腹锦鸡养殖
公司名称	阳谷农之春珍禽养殖有限公司
价格	600.00/只
规格参数	品牌:红腹锦鸡 型号:红腹锦鸡养殖 质量:900g
公司地址	阳谷县博济桥办事处前金海村
联系电话	0635-6820555 15224226999

产品详情

红腹锦鸡原是驰名世界的观赏珍禽，俗名金鸡。红腹锦鸡的分布只限于我国中部和中西部地区，近年刚开始发展养殖。现将其养殖技术介绍如下：　　（一）养殖笼舍　笼舍的形式可根据具体情况确定，比较常用的有双列式和单列式笼舍。单列式笼舍适合中、小规模饲养，双列式笼舍适合大规模饲养。笼舍长宽比以5：1或4：1为好，这种形式的笼舍使饲养的锦鸡有较长的运动距离。养一对锦鸡或一雄几雌锦鸡的笼舍以面积8～10平方米，高度2米比较适宜。每间笼舍由栖屋和运动场组成，栖屋面积为1～2平方米，位于笼舍的一端供锦鸡夜间栖息及平时躲避风雨之用。笼舍内其余部分为运动场，是锦鸡取食、嬉戏的场所。　（二）繁殖与孵化　1、繁殖。每年4～7月份是繁殖季节。人工繁殖锦鸡时，种公鸡应选择2岁左右，羽色艳丽、鸣叫频频的个体；母鸡1岁后可配种繁殖，应选择发育正常的个体留作种母鸡，一般一只公鸡配2～3只母鸡。锦鸡在繁殖季节里，每窝产蛋5～9枚后，便自行营巢孵化。每年可产蛋2窝，人工饲养条件好则可多产蛋。　2、孵化。锦鸡的孵化期为22～24天。孵化可用家鸡代孵或用电热孵化器孵化。每只家鸡孵蛋15～20枚，不可太多。将消毒处理的种蛋用干净布揩净，便可入孵。入孵后，5～7天检查照蛋一次，挑出未受精蛋；第2次照蛋在孵化14天时进行，以挑出死胚胎的蛋；孵化至21～22天时，可用40°C的温水浴蛋一次。蛋放入水中，左右摆动的是胚胎发育良好的蛋，死胚胎不会摆动。使用电热孵化器孵化时，温度应控制在38～38.5°C，湿度保持在65～70%，温、湿度过高过低均对孵化不利。　（三）饲养与管理　1、雏锦鸡的养育。育雏室外面应铺上细沙或铡短的稻草、秸秆。雏锦鸡移入育雏室前，育雏室内外和用具均需消毒。育雏室喷洒0.5%的新洁尔灭溶液，饲具及用具用0.5%高锰酸钾溶液浸泡、洗刷。育雏室同时移入多窝雏锦鸡时，可将育雏室用纸板分隔为数间，每间放一窝，机孵的雏锦鸡与母鸡代孵的不可混放。用电热孵化器孵出的锦鸡幼雏或野外搜集的雏鸡，需用人工育雏箱饲养，箱底铺细沙或短草，并放置食槽和水槽。箱壁装上1～2支温度计，顶部安装小块玻璃作观察窗。雏鸡1～3日龄时，箱温31°C；4～7日龄为30°C；8～12日龄为28°C；13～20日龄为25°C；20日龄后，可在正常室温条件下饲养。 雏锦鸡的饲料，最初几天采用熟蛋黄和面包虫，每日喂食5～6次，每次喂量不宜太多。日龄后，酌情加喂土霉素、5～10%葡萄糖水溶液，防止感染肠道疾病；7日龄后，可按市售小鸡饲料40%、熟蛋黄25%、面包虫25%、