

# 塘厦监安装塘厦电脑维修塘厦门禁安装 监控安装- 监控的安装和安装方法

产品名称	塘厦监安装塘厦电脑维修塘厦门禁安装 监控安装-监控的安装和安装方法
公司名称	东莞市共鸣智能安防有限公司
价格	888.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市大朗镇巷头社区富康路233号大朗毛织贸易中心三楼3-C045号（集群注册）（注册地址）
联系电话	13715255437

## 产品详情

安装无线网络摄像头,无线网络摄像头能带来许多乐趣，而且很有必要，它既能充当家庭保安，还可帮助您注意孩子或宠物的一举一动。只要您能访问互联网，您便可以看到摄像头拍摄的全球任何地方的图像。如果是无线网络摄像头，就更为灵活，因为它可以放在离电脑很远的地方。选择有线摄像头还是无线摄像头？选择有线摄像头还是无线摄像头？大多有线或无线的网络摄像头都可连接到您的网络。。无线连接更具灵活性，有线连接更易于设置。实际上，在进行无线连接设置的过程中，您会首先建立临时的有线连接。如果在设置无线连接时遇到问题，您可以返回至有线连接的设置。如果您非常希望使用无线摄像头，可以考虑使用 802.11g 或 802.11n 联网技术，而不要选择旧版的 802.11a 或 802.11b 技术。如欲了解有关这些技术的更多信息，请阅读“构建家庭网络”。备齐设备。我们假定您已经完成支持有线和无线连接的网络设置（如“构建家庭网络”所述）。现在，您只需一个网络摄像头和一条在设置过程中可连接至路由器的网线。网络摄像头的价格在 100 美元左右，通常它们本身自带线缆。若要获得\*大的兼容性，\*\*从购买路由器的同一家厂商那里购买网络摄像头，并特别注意以下特性：网络摄像头特性与无线协议兼容（即，802.11g 或 802.11n）支持您使用的无线安全性（如果有，WEP 或 WPA）内置的 Web 服务器,无需电脑即可连接至互联网,支持音频和内置的麦克风.

可放置在桌面上或安装在墙上。 收集网络信息除设备外，在设置过程中，您需要从路由器的管理界面了解有关无线网络的信息（如欲了解详细内容，可参考路由器随附的参考文档）：网络名称或服务集标识符（SSID）网络使用的安全类型，如 WEP（有线等同协议）或 WPA（WiFi 保护性接入）对于 WEP 网络，需采用密钥（长度为 64 位或 128 位）对于 WPA 网络，需采用加密算法（TKIP 或 AES）共享的加密密钥或口令.

设置网络摄像头当一切准备就绪后，您就可以开始设置了！首先需要做的是决定摄像头的摆放位置（确保放在电源插座附近）。如果在摄像头的摆放位置上，网线无法连接路由器，则需要您将摄像头靠近路由器，并将它向后移动。想要了解具体设置步骤，请参阅网络摄像头的设置说明，以下为基本步骤：利用网线使网络摄像头与路由器相连，接通电源，打开摄像头。注意: 安装说明将指导您如何在设置过程中连接或打开摄像头，确保采用以下方法或制造商的其它说明。利用与网络摄像头处于同一网络中的电脑启动摄像头的设置软件，您可以利用用户向导执行操作流程。注意:如果设置过程中提示您输入管理员

用户名和密码，确保选择强密码，以保证摄像头在网络中安全性。如欲了解更多信息，请参阅文章“设置好你的密码”。将无线网络信息输入值设置软件中。如果界面提示您选择“基础设施”（Infrastructure）模式还是“特殊”（Ad-Hoc）模式，请选择“基础设施”（Infrastructure）模式。注意：在设置过程中，您会获得摄像头的 IP 地址。记下该地址，以便未来访问摄像头。

对摄像头进行测试。期待已久的时刻即将来临。在摄像头未接通电源的情况下，启动摄像头。在与网络摄像头处于同一网络中的电脑中，将您在设置过程中获取的 IP 地址输入至浏览器地址栏内，然后按键盘上的 Enter 键。如果一切运行良好，您会通过摄像头看到图像。如果您希望在您的网络之外（通过互联网）<sup>1</sup>也可以使用摄像头，您可能需要输入全世界\*\*\*\*的 IP 地址（称为公共 IP 地址）。如果您的网络摄像头具有该功能，请参考相关的设置指南。排除故障步骤（以防万一）。如果在设置过程中或在通过网络连接摄像头时遇到困难，请在寻求制造商技术支持前尝试通过以下步骤解决问题：杀毒和防火墙软件（包括 Microsoft Windows\* 中内置的防火墙）可能会干扰设置，尝试关闭这些软件。为了确保安全，首先需要断开网络连接。